
Installation et configuration d'un serveur DNS sous Windows server

2019


Le système de noms de domaine (DNS) est un composant crucial de la suite de protocoles TCP/IP qui mappe les noms de domaine lisibles par l'homme aux adresses IP. Il permet une communication transparente entre les ordinateurs sur un réseau ou sur Internet. Dans ce guide, nous allons passer en revue les étapes pour installer et configurer un serveur DNS sur Windows Server 2019.


Étape 1: Installer le rôle Serveur DNS

- 1. Ouvrez le Gestionnaire des serveurs.
- 2. Accédez au menu "Gérer" et sélectionnez "Ajouter des rôles et des fonctionnalités".




3. Dans l'assistant "Ajouter des rôles et des fonctionnalités", cliquez sur "Suivant" jusqu'à atteindre la page "Rôles serveur".







4. Sélectionnez le rôle "Serveur DNS" dans la liste des rôles disponibles.




5. Cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités" lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur "Suivant".




6. Poursuivez à travers les invites restantes, en confirmant les sélections d'installation.






7. Cliquez sur "Installer" pour démarrer le processus d'installation.



8. Attendez que l'installation soit terminée, puis cliquez sur "Fermer".




Étape 2 : Configurer une zone de recherche DNS en avant


Avec le serveur DNS installé, vous pouvez maintenant configurer une zone de recherche DNS en avant. Une zone de recherche en avant demande l'adresse IP qui correspond à un nom de domaine complet (FQDN). Lorsque vous tapez un nom de domaine comme "exemple.com" dans votre navigateur, la zone de recherche DNS en avant traduit ce FQDN en l'adresse IP du serveur hébergeant ce site.

Suivez ces étapes pour ajouter une zone de recherche DNS en avant.


Et en fin suivre les étapes de configuration post-deploiment.




Après le redémarrage de système on va vérifier notre travail.




1. Ouvrez le Gestionnaire DNS à partir du menu Outils du Gestionnaire des serveurs.




2. Faites un clic droit sur le nom de votre serveur et choisissez "Nouvelle zone..." pour ouvrir l'Assistant Nouvelle zone.




3. Cliquez sur "Suivant" sur le premier écran de l'Assistant.



4. Choisissez l'option "Zone primaire" et cliquez sur "Suivant".




5. Sélectionnez "Zone de recherche en avant" et cliquez sur "Suivant".




6. Entrez le "Nom de zone" souhaité pour la recherche et cliquez sur "Suivant".



7. Spécifiez un "Fichier de zone" ou utilisez celui généré automatiquement, puis cliquez sur "Suivant".




8. Configurez les mises à jour dynamiques si nécessaire, ou cliquez sur "Suivant" pour continuer.



9. Vérifiez les paramètres et cliquez sur "Terminer" pour compléter l'Assistant Nouvelle zone.




10. Vérifiez que votre zone de recherche en avant apparaît dans le Gestionnaire DNS.




Avec la zone de recherche en avant configurée, vous pouvez maintenant ajouter des enregistrements DNS pour vos noms de domaine et leurs adresses IP correspondantes.


11. configurer zones de recherche inversée.





12. on va saisir les 3 premiers octets de l'adresse IP de serveur




13. ajouter nouveau pointeur








14. actualiser et ouvrir nslookup



15. configurer CNAME



Lorsqu'on accède de nouveau à nslookuple on constate que le système prend en charge la configuration déjà faite.

